



Podium View™ 2.0
Visual Presenter Bildsoftware
Benutzerhandbuch - Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
2. Systemvoraussetzungen.....	2
3. Installation von Podium View™.....	3
4. Anschluss an die Hardware	5
5. Mit der Verwendung von Podium View™ beginnen.....	5
6. Bedienschnittstelle Beschreibung	6
6.1 Softwarefenster Beschreibung	6
6.2 Miniaturbild (Fenster für gespeicherte Bilder).....	7
6.3 Hauptmenü.....	8
6.4 Kommentarwerkzeuge.....	9
6.5 Kameraeinstellungen.....	11
6.6 Optionen.....	12
6.7 Zeitraffer (Burst Einstellungen)	13
7. Funktionsbeschreibung.....	14
7.1 Schaltet den Visual Presenter ein/aus.....	14
7.2 Ich möchte ein Livebild anzeigen	14
7.3 Ich möchte Bilder erfassen	14
7.4 Ich möchte Bilder dauerhaft erfassen	14
7.5 Ich möchte das Livebild einfrieren	14
7.6 Ich möchte das angezeigte Bild kommentieren	15
7.7 Ich möchte Textkommentare zu Bildern hinzufügen	16
7.8 Ich möchte das Zeichenobjekt einstellen.....	17
7.9 Ich möchte Videos aufnehmen	17
7.10 Ich möchte den Maskiermodus benutzen	17
7.11 Ich möchte den Hervorhebungsmodus verwenden	18
7.12 Ich möchte gespeicherte Bilddateien verwalten	18
8. Fehlerbehebung.....	19

1. Einleitung

Nachdem Sie die Podium View™ Anwendung installiert haben, können Sie mit der Software:

- Steuerung des Visual Presenters.
- Fotos aufnehmen und speichern.
- Das Bild beschriften, wichtige Einzelheiten hervorheben und es speichern.
- Unterstützt die Vollbildfunktion.

2. Systemvoraussetzungen

Windows XP

- CPU: P4 2.8 GHz und höher
- Min. Speicher: 512 MB
- Unterstützung für Direct X 9
- Min. Auflösung: 1024 x 768
- Min. Festplattenspeicher: 100 MB
- Windows XP SP2 und höher

Windows Vista / 7


- Min. CPU: P4 2.8 Ghz
- Min. Speicher: 1 GB (32-Bit)/2 GB (64-Bit)
- Unterstützung für Direct X 9
- Min. Auflösung: 1024 x 768
- Min. Festplattenspeicher: 100 MB

Windows 8


- Min. CPU: 2.0 Ghz
- Min. Speicher: 1 GB (32-Bit)/2 GB (64-Bit)
- Unterstützung für Direct X 9 (mit Treiber WDDM 1.0 oder höher)
- Min. Auflösung: 1024 x 768
- Min. Festplattenspeicher: 100 MB

3. Installation von Podium View™


1. Bitte laden Sie die **Podium View** Software von der **Lumens** Webseite herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und klicken Sie zum Installieren anschließend auf **[Podium View]**.
3. Der Installationsassistent wird Sie durch den Vorgang leiten. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drücken Sie **[Next]** für den nächsten Schritt.



4. Drücken Sie auf **[Yes]**, um eine Verknüpfung zu **Podium View™** auf Ihrem Desktop zu erstellen.



5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, drücken Sie auf **[Finish]**, um den Computer neu zu starten.




4. Anschluss an die Hardware




<Sehr wichtig> Folgen Sie jedem der folgenden Schritte, um eine erfolgreiche Installation zu gewährleisten.

- 4.1. Schließen Sie das Stromkabel des Visual Presenter an.



<Hinweis> Aussehen kann je nach Land/Region variieren.

- 4.2. Schließen Sie das USB Kabel an den Visual Presenter und Ihrem Computer an.



5. Mit der Verwendung von Podium View™ beginnen

- 5.1. Klicken Sie doppelt auf das **[Podium View]** Symbol auf dem Desktop, um Podium View™ auszuführen.



- 5.2. Klicken Sie zum Einschalten auf das **[POWER]** Symbol.




- 5.3. Klicken Sie zum Start der Nutzung auf das **[PREVIEW]** Symbol.




6. Bedienschnittstelle Beschreibung


6.1 Softwarefenster Beschreibung



1. Livebild
2. Hauptmenü
3. Miniaturbildfenster
4. Dateiverwaltung Funktionsmenü

6.2 Miniaturbild (Fenster für gespeicherte Bilder)




1. AUS/EIN Miniaturbild
2. Miniaturbild eines gespeicherten Videos oder aufgenommenen Videos (wird als  angezeigt, wenn es ein Video ist)
3. Bearbeitetes Bild/Video speichern
4. Als neue Datei speichern
5. Speicherordner ändern
6. Eine Datei löschen
7. Das aufgenommene Bild per E-Mail senden

6.3 Hauptmenü



	EIN/AUS-SCHALTER: Schaltet den Visual Presenter ein/aus.		LAMPE: An/Ausschalten der Lampe.
	AUTOM. EINST.: Automatische Einstellung des Bildes für optimale Helligkeits- und Fokuswerte.		VORSCHAU: Livebilder anzeigen.
	OPTIONEN: Wählen Sie die Methode der Videokomprimierung und die Audioquelle aus. Bitte lesen Sie 6.6 Optionen für die Optionen des Einstellungsfensters.		HELLIGKEIT: Einstellung der Bildhelligkeit.
	HAUPT: Das Hauptfunktionsmenü ausführen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Symbol, um Informationen über Podium View™ anzuzeigen.		ZOOM: Vergrößern oder verkleinern des Bildes.
	Maskiermodus: Den Maskiermodus öffnen. Siehe 7.10 Ich möchte den Maskiermodus verwenden .		KAMERAEinstellung: Rufen Sie das Fenster Kameraeinstellung auf, um die Live-Bilder anzupassen. Bitte lesen Sie 6.5 Kameraeinstellungen für die Optionen des Einstellungsfensters.
	EINFRIEREN: Das Livebild einfrieren.		KOMMENTAR: Kommentarwerkzeuge öffnen: Siehe 6.4 Kommentar .
	Spotlight-Modus: Den Hervorhebungsmodus öffnen: Siehe 7.11 Ich möchte den Hervorhebungsmodus verwenden .		ZEITRAFFER ERFASSUNG: Verwenden Sie den Burst-Modus und passen Sie das Intervall der automatischen Bildaufnahme an. Siehe 7.4 Ich möchte Bilder dauerhaft erfassen .
	AUFNAHME: Das Video aufnehmen.		ERFASSEN: Das Bild erfassen.


6.4 Kommentarwerkzeuge

- Klicken Sie auf  , um die Kommentarwerkzeuge zu öffnen.




Symbol	Beschreibung
	Zeigerwerkzeug
	Laserwerkzeug
	Text einfügen
	Radierer (Spuren des Freihand-Zeichenwerkzeugs löschen)
	Eine Linie zeichnen
	Einen Kreis zeichnen
	Ein Rechteck zeichnen
	Löschen
	Freihand Zeichenwerkzeug
	Zurück
	Weiter
	Alles löschen
	Stiftfarbe auswählen
	Linienbreite auswählen
	Strichtransparenz auswählen
	Schriftart auswählen
	Schriftgröße auswählen

- Klicken Sie mit rechts auf das Zeichenobjekt

	Klonen: Eine Kopie des Zeichenobjektes erstellen
	Ausschneiden: Das Zeichenobjekt ausschneiden
	Kopieren: Das Zeichenobjekt kopieren
	Einfügen: Das Zeichenobjekt einfügen
	Löschen: Das Zeichenobjekt löschen
	Nach vorne bringen: Das Zeichenobjekt nach vorne bringen
	Nach hinten setzen: Das Zeichenobjekt nach hinten setzen
	Vorwärts bringen: Das Zeichenobjekt vorwärts bringen
	Rückwärts: Das Zeichenobjekt rückwärts bringen

- Klicken Sie mit rechts auf einen freien Bereich des Bildschirms

	Einfügen: Das Zeichenobjekt einfügen
	Alle auswählen: Alle Zeichenobjekte auswählen
	Löschen: Alle Zeichenobjekte löschen

6.5 Kameraeinstellungen


Das Livebild über das Interface **Kameraeinstellungen** steuern. Der Vorgang ist derselbe wie auf der **Bedienfeld** und dem **Fernbedienung** des Visual Presenter. Weitere Informationen finden Sie im [Visual Presenter Handbuch](#).

<Hinweis> Die Anzeige der Schaltflächen kann sich je nach Produktfunktion unterscheiden. Eine inaktive Schaltfläche wird ausgegraut.




6.5.1 Klicken Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu öffnen.

➤ Fall 1




➤ Fall 2



6.6 Optionen



Klicken Sie auf , um das Optionsmenü zu öffnen.




1. **Werkseinstellung:** Werkseinstellung aktivieren.
2. **Sprache:** Sprache einstellen.
3. **Videokomprimierungstyp:** Einstellung des Aufnahmeformats.
<Hinweis> Vor der Einstellung müssen Sie [Enable Video Compress] in Windows aktivieren.
4. **Audio Recorder aktivieren:** Das Audioaufnahmegerät aktivieren und die Audioquelle einstellen.

6.7 Zeitraffer (Burst Einstellungen)




Klicken Sie auf , um das Zeitraffermenü zu öffnen.



1. Geben Sie einen Dateinamen an.
2. Stellen Sie die Startzeit ein.
3. Stellt das Erfassungsintervall und die Erfassungszeit ein.


7. Funktionsbeschreibung

7.1 Schaltet den Visual Presenter ein/aus


- Klicken Sie auf , um das Gerät ein/auszuschalten.

<Hinweis> Wenn das Gerät eingeschaltet wird, blinkt die Lampe. Nach dem Herunterfahren können Sie es nicht wieder neu starten, solange die Lampe blinkt.

7.2 Ich möchte ein Livebild anzeigen


- Klicken Sie , um das Livebild anzuzeigen.

7.3 Ich möchte Bilder erfassen

- Klicken Sie auf , um Bilder zu erfassen und zu speichern.

[Hinweis] Die erfassten Bilder werden im Miniaturbildbereich angezeigt.

7.4 Ich möchte Bilder dauerhaft erfassen

- Klicken Sie auf , um die Burst-Modus Einstellung zu öffnen. Klicken Sie nach der Einstellung auf [OK].

<Hinweis> Lesen Sie [6.7 Zeitraffer](#) für weitere Informationen über die Zeitraffereinstellung.

<Hinweis> Die erfassten Bilder werden im Miniaturbildbereich angezeigt.

7.5 Ich möchte das Livebild einfrieren

- Klicken Sie auf , um das Livebild von Podium View™ einzufrieren.

- Klicken Sie erneut auf , um das Einfrieren aufzuheben.

7.6 Ich möchte das angezeigte Bild kommentieren

<Hinweis> Um das gespeicherte Bild zu kommentieren, öffnen Sie die Bilder bitte im Miniaturbildbereich.



- Klicken Sie auf , um die Kommentarwerkzeuge zu öffnen.
- Kommentarwerkzeug auswählen.



- Stifffarbe auswählen.



- Linienbreite auswählen.



- Strichtransparenz auswählen.




- Das angezeigte Bild markieren oder kommentieren.



<Hinweis> Sie können auf klicken, um Bilder zu erfassen, wenn Sie Livebilder sind. Sie können auf [SAVE] oder [SAVE AS] klicken, um die Dateien zu speichern, falls sie aus den Miniaturbildern geöffnete Bilddateien sind.

<Hinweis> Sie können Kommentare während der Aufnahme hinzufügen, aber diese nicht speichern.


7.7 Ich möchte Textkommentare zu Bildern hinzufügen

- Klicken Sie auf , um die Kommentarwerkzeuge zu öffnen.

- Wählen Sie .



- Klicken Sie auf den Bildschirm zur Anzeige des [Text Tool] Fensters.
- Geben Sie den Text in den freien Bereich ein und drücken Sie auf [OK].



- Klicken Sie auf das Objekt und wählen Sie die Textfarbe.



- Klicken Sie auf das Objekt und wählen Sie die Transparenz.




- Klicken Sie auf das Objekt und wählen Sie Schriftart und Schriftgröße.




<Hinweis> Sie können auf  klicken, um Bilder zu erfassen, wenn Sie Livebilder sind. Sie können auf [SAVE] oder [SAVE AS] klicken, um die Dateien zu speichern, wenn sie Bilddateien sind.


7.8 Ich möchte das Zeichenobjekt einstellen

- Die Richtung des Objektes drehen: Klicken Sie auf das Objekt und verschieben Sie es zum grünen Punkt auf dem Bildschirm. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und verschieben Sie sie nach links oder rechts, um das Objekt zu drehen.
- Die Größe des Objektes ändern: Klicken Sie auf das Objekt und verschieben Sie es zum weißen Punkt auf dem Bildschirm. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und passen Sie die Größe des Objektes an.
- Klicken Sie auf das Objekt und klicken Sie auf das „umgedrehte Dreieck“ Symbol oben rechts am Objekt, um das Befehlsmenü zu öffnen. Bitte lesen Sie [6.4 Kommentar](#) für weitere Informationen über das Menü.






7.9 Ich möchte Videos aufnehmen

- Klicken Sie auf , um das Aufnahmewerkzeug zu öffnen.





<Hinweis> Klicken Sie auf , um das Fenster zur Einstellung des Videoformats und der Audioquelle zu öffnen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [6.6 Optionen](#).


- Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- Klicken Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

- Klicken Sie , um das Aufnahmewerkzeug zu schließen.




<Hinweis> Sie können Kommentare während der Aufnahme hinzufügen, aber diese nicht speichern.

7.10 Ich möchte den Maskiermodus benutzen

- Klicken Sie auf , um den Maskiermodus zu öffnen.
- Sie können die Länge und die Breite des Blocks direkt mit der Maus ändern.
- Klicken Sie auf , um die Transparenz des Blocks zu ändern.

- Klicken Sie auf , um den Maskiermodus zu schließen.


7.11 Ich möchte den Hervorhebungsmodus verwenden

- Klicken Sie auf , um den Hervorhebungsmodus zu öffnen.
- Sie können die Länge und die Breite des Blocks direkt mit der Maus ändern.
- Klicken Sie auf , um die Transparenz des Blocks zu ändern.
- Klicken Sie auf , um den Hervorhebungsmodus zu schließen.


7.12 Ich möchte gespeicherte Bilddateien verwalten

7.12.1 Als neue Datei speichern

- Klicken Sie im „Miniaturbild“ Fenster auf der linken Seite des Bildschirms zunächst doppelt auf das Bild oder die Grafikdatei.

- Klicken Sie auf [Save as]  zur Anzeige des „Bild speichern“ Fensters.
- Geben Sie den „Dateinamen“ ein und klicken Sie auf [Save], um das Speichern abzuschließen.


7.12.2 Ort des Dateizugriffs ändern

- Klicken Sie auf [Directory]  zur Anzeige des Fensters „Ordner durchsuchen“.
- Klicken Sie nach der Auswahl des Ordners auf [Confirm], um den Ordner zu ändern, in dem die Bilder das nächste Mal gespeichert werden.

7.12.3 Eine Datei löschen

- Klicken Sie im „Miniaturbild“ Fenster auf der rechten Seite des Bildschirms zunächst doppelt auf das Bild oder die Grafikdatei.
- Klicken Sie auf [Delete] , um die Datei zu löschen.

7.12.4 Die Dateien per E-Mail senden

- Klicken Sie im „Miniaturbild“ Fenster auf der rechten Seite des Bildschirms zunächst doppelt auf das Bild oder die Grafikdatei.
- Klicken Sie auf [E-mail] , um eine neue E-Mail zu öffnen.



8. Fehlerbehebung

8.1. Frage: Schwarzer Bildschirm wird beim Livebild angezeigt, nachdem Podium View™ erneut installiert wurde

Lösung:

1. Deinstallieren Sie Podium View™ und starten Sie den Computer neu.
2. Installieren Sie Podium View™ erneut.

8.2. Frage: Wenn Podium View™ ausgeführt wird, wird kein Bild angezeigt und eine Podium View Fehlermeldung angezeigt :

„System Videobegrenzung erreicht. Bitte lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung im Podium View Handbuch.“

Lösung:

1. Bitte prüfen Sie, ob Sie einen erweiterten Desktop (zwei Monitore) mit dem Computer verwenden. Wenn ja, versuchen Sie die Podium View™ Verknüpfung auf den erweiterten Desktop (den zweiten Monitor) zu ziehen und auszuführen. Fahren Sie mit Schritt 5 fort, wenn Sie keinen erweiterten Desktop verwenden.
2. Falls Schritt 1 noch immer nicht funktioniert, schalten Sie den erweiterten Desktop bitte aus.
3. Falls Schritt 2 noch immer nicht funktioniert, verringern Sie bitte die Auflösung des Bildschirms.
4. Falls Schritt 3 noch immer nicht funktioniert, installieren Sie die Podium View™ Software bitte erneut.
5. Laden Sie die dll zip Datei (mfc71.dll / msvc71.dll ist enthalten) von der Lumens Webseite herunter: <http://www.Mylumens.com/goto.htm>. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei anschließend in den Ordner „Program Files / Podium View“ und starten Sie Podium View™ neu.